

Ulead® **VERSION 7.0**
PHOTO EXPLORER

使用者指南

Ulead Photo Explorer 7.0 第二版，2002 年 9 月

2000-2002 © 友立資訊股份有限公司

版權所有。在未取得友立資訊股份有限公司之書面同意前，不得以電子或機械任何形式、任何方式重製此文件之任何部分，包括影印、記錄或儲存在檢索系統或以任何方式翻譯為任何語言。

軟體授權

本文件所述軟體之提供須遵守產品隨附之授權同意書。此同意書規定本產品允許與禁止之使用方式。

授權與商標

ICI Library © 1991-1992 C-Cube Microsystems.

Ulead Systems, Inc. 與 Ulead 標誌為友立資訊股份有限公司之商標。本手冊中提及之所有其他產品名稱和任何註冊與未註冊商標僅為識別之用，為其個別擁有人獨有之財產。

技術支援

註冊使用者將獲得友立資訊提供的技術服務。我們的網站會為您提供有關Photo Explorer、其他友立產品和免費下載的重要即時資訊。請造訪我們位在www.ulead.com的網站，或傳送電子郵件到support@ulead.com.tw。

友立資訊股份有限公司

美國總部

電話:+1 310 896 6388

傳真:+1 310 896 6389

電子郵件:info@ulead.com

<http://www.ulead.com>

國際總部

電話:+886 2 2659 7588

傳真:+886 2 2659 7388

電子郵件:info@ulead.com.tw

<http://www.ulead.com>

<http://www.asiapac.ulead.com>

<http://www.ulead.com.tw>

歐洲

電話:+31 30 659 4600

傳真:+31 30 659 4601

電子郵件:info@ulead.de

<http://www.ulead.de>

<http://www.ulead.co.uk>

日本

電話: +81 3 5491 5661

傳真: +81 3 5491 5663

電子郵件:info@ulead.co.jp

<http://www.ulead.co.jp>

內容簡介

歡迎使用 Ulead® Photo Explorer	4
此版本新增功能	4
系統需求	6
安裝與執行程式	6
iMira上免費的相片共用帳號	6
Photo Explorer 概論	7
瀏覽器	7
檢視器	8
自訂 Photo Explorer	9
設定工作環境	9
自訂工具	10
瀏覽與管理檔案	11
以縮圖或清單方式顯示檔案	11
加速縮圖的顯示	11
預覽檔案	12
瀏覽檔案	13
管理多媒體檔案	14
建立我的最愛資料夾清單	15
使用相機與掃描器	16
數位相機精靈	16
自 TWAIN 裝置取得影像	17
檔案重新命名與重新編號	18
利用拖放功能變更檔案順序	19
檢視影像	20
使用 Photo Explorer 的檢視器	20
使用 Ulead Instant Viewer	20
在影像間移動	21
檢視數位相片資訊	21
編輯影像	23
影像編輯工具	23
調整影像	24
移除紅眼	25
加強內含文字的影像	25
列印	26
可建立的有趣列印	26
處理視訊	27
擷取與剪輯視訊	27
自視訊中擷取快照	28
投影片秀和其他精彩功能	29
建立投影片秀	29
檢視投影片秀	31
建立投影片秀光碟	32
其他可建立的有趣專案	33
在網際網路上工作	34
在 iMira.com 上分享影像	34
線上訂購相片	35
為網頁建立縮圖	35
為網頁建立投影片秀	36
在網站上掃描影像	37

歡迎使用 Ulead Photo Explorer

Ulead Photo Explorer 讓個人電腦上的數位相片拍攝工作變得精彩有趣。您可以在彈指之間將數位相機、記憶卡讀取器或掃描器中的影像擷取到電腦中。在螢幕上觀看檔案，並輕鬆地加以排列。利用影像列印賀卡，或以各式各樣的尺寸和配置創作您自己的照片。您也可以直接在 Photo Explorer 中擷取影片，以及建立速成的網頁。

此版本新增功能

PhotoExplorer 提供許多增強功能，讓您用更直覺的方式瀏覽檔案、從數位相機傳送影像、編輯影像、利用電子郵件傳送檔案以及建立網頁專案。擷取視訊也是全新的功能

尤其是，PhotoExplorer 提供了以下全新與改良的功能：

#1 增強的瀏覽器介面

Photo Explorer 的瀏覽器簡單易用，讓您可以更快存取檔案和資料夾，而且更為便利：

工具列 - 以小圖示或大圖示自訂工具列。

資料夾檢視 - 按一下索引標籤即可立即切換資料夾、我的最愛和最近開啟的資料夾檢視。

瀏覽區 - 顯示縮圖及檔案詳細資料。使用內嵌在 JPEG (Exif) 影像中的縮圖資料，以加快瀏覽速度。

預覽區 - 檢視多媒體檔案以及投影片秀內容。並且顯示資料夾圖示。



#2 更多列印版面

卡片 - 使用您的影像列印對摺或四摺的賀卡。

更多相片尺寸和特殊版面 - 可列印8吋的大影像，或2吋皮夾大小的小影像。也可以組合不同大小的影像列印在同一頁上。



#3 獨立的檢視器

Ulead Instant Viewer - 將每個影像以不同視窗分別顯示，來比較兩個或多個原尺寸的影像。將影像檔類型與 Ulead Instant Viewer 建立關聯。



#4 改良的投影片秀

影像、視訊與聲音檔 - 結合影像、視訊與音訊檔，構成投影片秀。設定一致的影像顯示時間控制，或設定不同的時間。使用投影片秀做為螢幕保護裝置。



#5 新的視訊功能

擷取、剪輯與轉換 - 擷取影片片段和靜止畫面、剪輯視訊檔以及轉換不同格式的視訊檔。

#6 更多用於組織檔案、製作影像和網頁的功能

改良的檔案管理功能 - 為影像加上文字說明。利用檔名、說明或檔案建立日期來搜尋影像。利用拖放功能重新排列影像順序和更改檔名編號。

改良的數位相機功能 - 數位相機精靈支援與柯達相機的直接纜線連接。而且可以自動找到連接在電腦上的快閃記憶卡讀取器。

增強的影像調整功能 - 可以將調整內容套用至多個影像。

增強的網際網路工具 - 在網站上訂購相片。建立網頁縮圖和網頁投影片秀時有更多版面樣式可供選擇。

系統需求

安裝PhotoExplorer之前，必須確定您的電腦符合以下需求：

- Intel®Pentium® 處理器（或 100% 相容處理器）
- Microsoft Windows®95/98、NT 4.0、2000 或更新版本
- 32MBRAM（或更多）
- 17.8MB可用硬碟空間以存放程式檔案。
- 全彩或高彩顯示卡和顯示器（建議配備）
- 至少 800 X 600 的顯示解析度
- Windows相容指標裝置
- Microsoft Internet Explorer 4.0或更新版本
- 網際網路連線（建議配備）
- 16位元或更佳的音效卡和喇叭（建議配備）
- DirectX 6.0或更新版本（僅供視訊功能使用）

安裝與執行程式

安裝 Photo Explorer 的方法相當簡單。只要依照螢幕上指示進行即可完成安裝。

若要啟動程式，請在Windows「開始」功能表的「UleadPhotoExplorer」程式群組中按一下  「Photo Explorer」圖示。

Tip

按 F1 可取得線上說明，更深入瞭解 Photo Explorer。

iMira 上免費的相片共用帳號

初次啟動Photo Explorer時，會開啟「申請友立iMira帳號」對話方塊，讓您能夠申請iMira.com的免費相片共用帳號。iMira.com是友立資訊的相片共用網站，您可以將最愛的影像上傳到這個網站，與親朋好友或同事分享，也可以訂購相片。如需詳細資料，請參閱 在iMira.com上分享影像和 線上訂購相片（第34到35頁）。

Photo Explorer 概論

Photo Explorer將用以擷取、檢視、組織、調整和分享影像的工具與視訊功能結合在一個單一旦簡單易用的介面中。它提供瀏覽器讓您瀏覽、預覽與管理電腦中的檔案與資料夾，並提供檢視器以便觀看原尺寸的影像。

瀏覽器

就如 Windows 檔案總管一般，Photo Explorer 的瀏覽器是在左側顯示電腦中磁碟機與資料夾的階層架構，並在右側顯示選取資料夾中的檔案。Photo Explorer 瀏覽器的特點在於可以用縮圖顯示多媒體檔案，以便於識別。只要按一下所需的檔案，就可以立即瞭解檔案的內容。您不必開啟檔案，就可以預覽影像，並實際播放聲音、影片甚至是GIF 動畫檔。另外還有基本的影像編輯功能，以加強影像的效果。除此之外，您可以結合影像、視訊和聲音來建立投影片秀。



Photo Explorer的瀏覽器讓您不同的方式查看資料夾。在「所有資料夾」中，您可以切換到「我的最愛」清單建立常用資料夾的集合。瀏覽器也會追蹤存取過的「記錄」，並讓您能夠快速跳回。

檢視器

Photo Explorer 提供與瀏覽器整合在一起的內建檢視器。您可以使用內建的檢視器進行：

- 以原尺寸或全螢幕方式檢視影像。
- 使用鍵盤、工具列按鈕或功能表指令巡覽影像，或讓檢視器自動逐一顯示影像。
- 複製、重新命名或刪除影像檔。
- 複製影像以便貼入您要的影像編輯程式。
- 旋轉、翻轉及編輯影像，然後儲存變更。
- 利用影像建立底色圖案和螢幕保護裝置。



Photo Explorer 內建的檢視器

Photo Explorer還隨附一個獨立的影像檢視器，稱為Ulead Instant Viewer。這是一套更簡單的獨立應用程式，僅做為顯示影像之用。Ulead Instant Viewer 可用來比較兩個或多個原尺寸的影像。每個影像會以不同的視窗開啟。您也可以為諸如JPG、GIF和BMP影像檔等檔案類型建立關聯，讓他們會自動以Ulead Instant Viewer顯示。



Ulead Instant Viewer 視窗


附註：如需有關這兩種不同檢視器類型的詳細資訊，請參閱第20頁 **檢視影像** 一節。

使用任何應用程式時，務必要設定您覺得合適且便利的工作環境。Photo Explorer 提供許多選項可以變更螢幕的觀感，以符合您的需要。您也可以讓 Photo Explorer 做為預設的影像檢視器和編輯程式，也可以設定其他的程式來開啟與編輯您的影像。

設定工作環境

檔案：偏好設定

「檔案」功能表上的「偏好設定」指令可讓您定義 Photo Explorer 特有的設定。「偏好設定」對話方塊列出不同的類別，可決定 Photo Explorer 的運作方式、其整體外觀以及呈現縮圖與影像的方式。您也可以設定您數位相機特有的設定，以確保精確地自相機擷取資訊。按一下某一類別即可在「偏好設定」對話方塊中檢視與變更其設定。



「檢視」功能表

Tip

如果您通常只是簡單地編輯影像，Photo Explorer 是相當理想的影像編輯程式。若要將 Photo Explorer 做為您預設的影像檢視器與編輯程式，請在「偏好設定」對話方塊中選取「關聯」類別，並選取要自動以 Photo Explorer 開啟的影像檔格式。

「檢視」功能表提供用以決定 Photo Explorer 版面以及縮圖顯示設定的指令。您也可以從這個功能表存取檢視器。請使用可用的指令變更檔案的顯示與排列方式，以便能夠快速找出檔案，或開啟檢視器以顯示影像。



自訂工具列

若要更快存取您最愛用的PhotoExplorer指令，您可以將其當成按鈕加到瀏覽器和檢視器工具列上，甚至可以排列其順序。

請注意，PhotoExplorer內建檢視器中的工具列是可以自訂的。至於Ulead Instant Viewer，其工具列按鈕是固定的，無法變更。

若要新增工具列按鈕：

1. 選取「檔案 - 自訂工具列」。
2. 在「選取工具列」下拉式清單中選擇工具列。
3. 在「目前的工具列按鈕」清單中按一下要插入新按鈕位置的前一個按鈕。
4. 在「可用的工具列按鈕」清單中選取要新增的按鈕。
5. 按一下「新增」即可將新按鈕包含在選取的工具列上。
6. 在「圖示選項」清單中選取所需的按鈕大小。將電腦螢幕設為低解析度模式（如 800 x 600 以下）時，如果 Photo Explorer 視窗放不下所有工具列按鈕，請選取「小型圖示」。



「自訂工具列」對話方塊

注意：

- 若要變更工具列按鈕的順序，請在「目前的工具列按鈕」清單中選取按鈕，再按一下「往上移」或「往下移」按鈕。
- 若要移除按鈕，請在「目前的工具列按鈕」清單中選取按鈕，再按一下「移除」。
- 按一下「重設」可將選取的工具列變回預設形式。

Tips

- ❑ 常用的指令也可以很容易地從滑鼠右鍵快顯功能表中存取。將按鈕加到工具列時，您可以考慮新增未列在滑鼠右鍵功能表上的按鈕。
- ❑ 若要在顯示工具列按鈕時同時顯示清楚的標籤說明，請按一下「檢視 | 工具列」，並選取「文字標籤」選項。

瀏覽 與管理檔案

利用方便的縮圖以及熟悉的 Windows 檔案總管功能，Photo Explorer 讓您能夠簡單容易地處理多媒體檔案。

以縮圖或清單方式顯示檔案

當您在「所有資料夾」中選取資料夾時，多媒體檔案會以縮圖形式顯示在 Photo Explorer 視窗右側的「瀏覽區」中。縮圖是指原始影像檔的小副本，或代表特定檔案類型的圖示。視訊和 GIF 動畫檔將使用檔案中的第一個影像做為縮圖。

如果要檢視檔案的詳細資訊，請改為清單檢視模式。選取「檢視 - 縮圖 / 清單模式」即可在縮圖與清單檢視模式之間切換。



縮圖範例

Tip

若要選擇要將哪些資訊與縮圖一起顯示，請選取「檔案：偏好設定一般」。顯示選項列在「偏好設定」對話方塊中「瀏覽區顯示選項」群組之下。

加速縮圖的顯示

如果資料夾中有大量的多媒體檔案，那麼 Photo Explorer 可能要花不少時間才能產生檔案縮圖，並顯示在螢幕上。Photo Explorer 不會每次存取同一檔案時都重新產生縮圖，而會將其儲存在快取資料夾中。下一次存取檔案時，Photo Explorer 只要載入這些縮圖。

快取資料夾的大小定義於「偏好設定」對話方塊中「快取」類別之下。如果要為縮圖檔配置更多磁碟空間，可增加「快取大小」。若要刪除縮圖檔，並收回磁碟空間，請按一下「清除快取」按鈕。

由於許多數位相機現在都可以在拍照時自動建立縮圖，您可以將 Photo Explorer 設為不產生縮圖，而在 JPEG (Exif) 影像檔中取得縮圖。對於這類影像，請選取「偏好設定」對話方塊中「相機與 Exif」類別之下「使用來自 JPEG (Exif) 檔案的縮圖」選項。這將顯著改善縮圖的顯示速度。但是由相機建立的縮圖為固定大小 (160x120)，而且無法再放大。而且縮圖的顯示品質可能沒那麼好。



☐ 使用來自 JPEG (Exif) 檔案的縮圖(E)
來自檔案的縮圖會以較快的速度顯示，但品質可能不太好。大小上限為 160x120 像素。

附註：當 Photo Explorer 7.0 旋轉影像時，它會在 JPEG 檔案中新增資訊，以指示正確的縮圖旋轉方向。但是，如果原先用舊的 Photo Explorer 6.0 版旋轉過，那麼影像的旋轉方向和縮圖可能會不一樣。如果發生這種情形，請選取「檢視 - 重新產生縮圖」以重新建立縮圖。

預覽檔案

在 Photo Explorer 中選取檔案時，「預覽區」中會立即出現檔案內容的預覽。若要變更檢視大小，請拖曳「預覽區」的外框。

附註：
✎ Gif 動畫只能以原始大小檢視。
✎ 「預覽區」中的按鈕須視檢視的檔案類型而定。



預覽區

可預覽的檔案類型包括：

- 影像檔 - 拉近可取得較大的預覽，拉遠可看到比較完整的影像。
- Exif 格式的 JPEG 檔 - 許多新式數位相機可以儲存額外的資訊（如拍照日期和相機設定），甚至包含音訊。您可以在「預覽區」中檢視這類 JPEG 影像、存取內嵌的 Exif 資訊和顯示附加的音效資訊。
- 音訊和視訊檔 - 播放聲音與影片，並輕鬆地在媒體檔案中往後或往前移動。
- UES 檔案 - 這是在 Photo Explorer 中建立的投影片秀專案。預覽投影片秀，或在「投影片秀情節板」中開啟其專案檔以進行編輯。

附註：對於其他檔案類型，請選取檔案，再按一下預覽區中的「開啟」按鈕。檔案將以其關聯的程式開啟。您也可以從「預覽區」開啟資料夾。

瀏覽檔案

如果電腦中有大量檔案，或資料夾結構很複雜，那麼要找出您要的檔案可能會很麻煩。您可能要花點時間才能找到檔案，尤其是如果要按一下每個資料夾，分別檢查其內容。

Photo Explorer 功能強大的瀏覽功能讓您能夠快速找到您要的檔案。以下幾點提示有助於在 Photo Explorer 中瀏覽檔案和資料夾：

- 直接跳到檔案或資料夾：

按檔案或資料夾名稱開頭的字母（或數字）。如果選取的檔案／資料夾不是您所要的，只要再按同一個鍵即可跳到下一個檔案／資料夾。

- 在資料夾之間往後或往前移動：

在瀏覽器工具列上新增「下頁」和「上頁」按鈕。這些按鈕與網頁瀏覽器上的按鈕作用一樣，只不過在 Photo Explorer 中，這是用來瀏覽最近用過的資料夾。選取「檔案 - 自訂工具列」新增這些按鈕。



- 建立常用資料夾的集合：
若要更快存取常用資料夾，請選取「我的最愛 - 加到我的最愛」將他們加到「我的最愛清單」。（或將資料夾拖到清單中。）
- 排列檔案的順序，以配合您的瀏覽需要：
選取「檢視 - 排序方式」並選擇檔案的排序順序。若要將數位相機中的影像依拍照日期順序排列，請選取「工具 - 依拍照日期排列」。

名稱(N)	Ctrl+1
類型(T)	Ctrl+2
大小(S)	Ctrl+3
• 日期(D)	Ctrl+4
號碼(M)	Ctrl+5
✓ 遞增順序(O)	

附註：檢視：「排序方式 - 日期」會依檔案儲存在電腦的日期排列順序。若要將數位相機中的影像依拍照日期順序排列，請選取「工具 - 依拍照日期排列」。

管理多媒體檔案

在 Photo Explorer 中管理檔案的方式就和使用 Windows 檔案總管一樣。您可以使用簡單的拖放、點按或利用選取「編輯」功能表指令的方式來複製、貼上、刪除、重新命名、搜尋檔案和執行其他檔案作業。此外，以下是在 Photo Explorer 中處理影像和多媒體檔案的特殊方式：

- 連接兩下「瀏覽區」中的影像檔（或按一下「檢視 - 開啟舊檔」指令之一）即可在「檢視器」視窗中顯示原尺寸的影像。
- 選取「編輯 - 複製影像內容」可複製影像檔的確實內容。接著可以將影像貼入影像編輯程式。
- 選取「編輯 - 描述影像」可輸入描述影像的文字。
- 選取「編輯 - 尋找」可依檔名、描述或日期（檔案建立日期或數位相機拍照日期）搜尋檔案。
- 使用「相片」功能表指令可增強影像。
- 選取「相片」功能表中的「在...中編輯」指令之一可在您要的影像編輯程式中開啟影像檔，進行其他進階的影像編輯工作。
- 以滑鼠右鍵按一下 Photo Explorer 瀏覽器的任何部分可開啟快顯功能表，並存取常用的指令。可用的指令須視按滑鼠右鍵的位置而定。

附註：



您也可以按一下滑鼠右鍵，將選取的資料夾拖到別的資料夾中。就會出現快顯功能表讓您選擇要複製或移動檔案。



選取「編輯 - 復原最後一次刪除」可復原先前刪除的檔案，或選取「編輯 - 重做最後一次刪除」可再次刪除先前選取的檔案。（其他檔案作業無法復原或重做。）



建立我的最愛資料夾清單

如果檔案分別整理成多個資料夾，您可能不記得每個檔案的位置。為了更容易存取常用的資料夾，您可以將其加到「我的最愛」清單中，然後快速叫出來。

若要將資料夾加到「我的最愛」清單：

1. 在「所有資料夾」中選取資料夾。
2. 選取「我的最愛 | 加到我的最愛」。（或以滑鼠右鍵按一下資料夾，再選取「加到我的最愛」。）
3. 鍵入很容易聯想到選取資料夾內容的名稱。


比較快的方法是利用拖放功能來新增我的最愛資料夾。在「所有資料夾」檢視中，選取並拖曳資料夾到「我的最愛」索引標籤上。然後將資料夾放在「我的最愛」清單中。

若要存取我的最愛資料夾：

- 在「所有資料夾」中按一下「我的最愛」索引標籤。
- 選取「我的最愛 - 顯示我的最愛」（或在「所有資料夾」範圍內按一下滑鼠右鍵，並選取「顯示我的最愛」），
- 或直接在「我的最愛」功能表上選擇我的最愛資料夾。



附註：在 Windows 98 或 Windows 2000 中使用 Photo Explorer 時，您可以在「我的最愛」功能表中以滑鼠右鍵按一下我的最愛資料夾。就會出現快顯功能表，讓您可以將所選我的最愛資料夾移出「我的最愛」清單，或重新命名。



使用 相機與掃描器

影像可能來自不同來源。利用 Photo Explorer，您可以將數位相機拍攝的相片傳到您的個人電腦。如果有掃描器，也可以直接在 Photo Explorer 中將相片或文字轉換成影像。一旦備妥所需影像後，可以很容易地將檔案重新命名，並依據您自己的編號方式重新排列其順序。

數位相機精靈

如果使用「數位相機精靈」，將可以更快更容易地取得數位相機中的影像。此工具可用來取得數位相機中的影像，或從插入記憶卡讀取器的快閃記憶卡中擷取影像。

若要使用數位相機精靈取得影像：

1. 選取「檔案 - 數位相機精靈」。
2. 按一下「組態」按鈕以選擇輸入裝置。
3. 在「數位相機名稱」清單中選取裝置類型。在大部分情況下，您可以只選取「一般」選項。
4. 在「影像來源」區中選取第二個選項自「我的電腦」的相機資料夾讀取即可從數位相機取得影像。按一下「瀏覽」按鈕可尋找相機。

否則，選取第一個選項可自記憶卡讀取器中取得影像。按一下「自動尋找」按鈕可自動尋找記憶卡讀取器。

附註：Photo Explorer 可讀取任何符合 JEIDA DCF (Design rule for Camera File system) 的快閃記憶卡格式。



「數位相機精靈」對話方塊



「數位相機精靈設定程式」對話方塊

Tip

5. 在「影像存放位置」區中指定一個主資料夾以用來儲存影像。然後按一下「確定」，回到「數位相機精靈」對話方塊。
6. 每次將影像傳至電腦時，您可以將其儲存在不同的子資料夾中。作法是在「影像傳送位置」區中選擇您要用的子資料夾。例如，如果希望子資料夾名稱顯示影像的傳送日期，您可以選擇「根據日期與時間建立新的子資料夾」選項。
7. 按一下「開始」按鈕即可傳送影像。

檔案：「清除記憶卡」會刪除數位相機中指定資料夾下的影像，或清除記憶卡讀取器中的一切。按一下「組態」按鈕可開啟「數位相機精靈設定程式」對話方塊，並選取要刪除影像的來源裝置。



自 TWAIN 裝置取得影像

大部份掃描器和數位相機都隨附TWAIN軟體，可用來將影像傳送到您的電腦。在開始取得影像前必須確定是否已安裝您裝置的 TWAIN 軟體。

若要使用 TWAIN 軟體取得影像：

1. 建立用來儲存影像的新資料夾。
2. 選取「檔案 - TWAIN 擷取 - 選取來源」並選擇您的掃描器或數位相機。
3. 選取「檔案 - TWAIN 擷取 - 檔案設定」。
4. 選取一種檔案類型。（若要較小、壓縮程度較高的檔案，請選擇 JPEG。）
5. 在「檔案命名模式」方塊中輸入檔名。每個影像都會以此名稱開始，後面跟著計數器（如 Img0001、Img0002 等）。
6. 按一下「檔案 - TWAIN 擷取 - 立即擷取」即可開始取得影像。



Tip

Photo Explorer 可以將影像傳至電腦後，再上傳至友立資訊的 iMira 網站。只要在「擷取檔案設定」對話方塊的「傳送至網站」區中選取適當的選項，即可將影像傳送到 iMira.com。

在 Photo Explorer 中使用「檔案 - TWAIN 擷取」只建議用於自掃描器取得影像。對於數位相機，請改用「檔案 - 數位相機精靈」。在大部分情況下，經過 TWAIN 傳輸後，取自相機的 JPEG 影像將被解壓縮並重新儲存，而會損及部分影像品質。而且會失去內嵌於 JPEG 檔案中的 EXIF 相機資訊。數位相機精靈可用於許多相機，以避免 TWAIN 傳送過程所造成的問題。

附註：Photo Explorer 提供支援 push-model aware 掃描器的 WDM 驅動程式。這類掃描器上選取的按鈕可以設為可執行一連串指令。例如，按某按鈕可自動執行 Photo Explorer、自掃描器取得影像再儲存到目前資料夾中。因為 Photo Explorer 支援此技術，所以擷取影像比從前要簡單得多。

檔案重新命名與重新編號

自數位相機或掃描器取得影像後，您可能想變更檔名，或重新排列編號順序。「工具 - 自動重新命名」指令會自動為您更改檔名。

若要自動將檔案重新命名：

1. 選取要重新命名的檔案，再選取「工具 - 自動重新命名」。
2. 在預設狀況下，檔案可以重新命名，並從一開始編號。按一下「快速重新命名」按鈕即可使用此預設值。
3. 按一下「新增」可定義檔案重新命名的其他準則。
4. 在「批次操作」對話方塊中選取一個索引標籤以指定您的重新命名準則。按一下索引標籤以定義設定值，再按一下「確定」。
5. 若要設定更多檔案重新命名的條件，請重複步驟 2 和 3。
6. 在「自動重新命名」對話方塊中按一下「確定」可開始重新命名程序。

附註：

✎ 在「批次操作」對話方塊中，一次只能處理一項準則。定義好準則的設定後，按一下「確定」。

✎ 「自動重新命名」對話方塊中的清單會顯示已定義的所有檔案重新命名準則。重新命名程序會從第一個準則開始處理到最後一個準則。

重新命名 | 重新編號 | 變更大小寫 | 取代 | 新增 | 剪裁 | 重新墊充

按一下「批次操作」對話方塊中的索引標籤可定義檔案重新命名的準則：

- ❑ 重新命名 - 為影像設定全新檔名。利用新增計數器的方式將檔名循序編號。
- ❑ 重新編號 - 變更檔名的編號模式。
- ❑ 變更大小寫 - 將檔名轉換成大寫或小寫等。
- ❑ 取代 - 變更檔名的部分文字。
- ❑ 新增 - 利用在檔名中插入其他文字的方式來延伸檔名。
- ❑ 剪裁 - 利用刪除檔名的部分文字來縮短檔名。
- ❑ 重新墊充 - 當檔名的計數器長度與其他檔名不一致時，為檔名加上一或多個零。（例如，如果檔名分別是 File001、File002 和 File3，最後一個檔名將被

利用拖放功能變更檔案順序

如果想變更某些檔案的順序，您可以手動將其重新命名和重新編號。更簡單的方法是將檔案拖曳到同一資料夾中所需的位置。當您將檔案拖曳到不同位置時，PhotoExplorer會自動將檔案重新命名，使它的順序會排在新位置。

若要利用拖放功能重新排列檔案的順序，必須先將檔案依檔名順序排列。如果檔案不是以此順序顯示，就會出現訊息方塊，提示您排列檔案的順序。下表顯示將檔案在同一資料夾中四處移動時檔案重新編號的範例。在底下的「範例結果」欄中，第二個檔名代表新插入的檔案。

如果	範例結果
前後檔名有相同的 計數器位數...	File10,File15,File20
前一檔名的計數器位數小 於後一檔名...	或 File10,File10a,File11 File2,File21,File22
前一檔名的計數器位數大 於後一檔名...	File35,File36,File4 或 File39,File39a,File4

附註：選取「工具 - 自動重新命名」，即可對檔案套用更有組織的編號方式。

檢視影像

以更大、更清楚的方式觀看影像。在 Photo Explorer 內建的檢視器或 Ulead Instant Viewer 中顯示影像。



使用 Photo Explorer 的檢視器

如果要逐一顯示原尺寸的影像，並視需要進行編輯，請使用 Photo Explorer 內建的檢視器開啟影像。連按兩下影像檔即可在內建的檢視器中開啟該檔案。選取「檢視 - 開啟檢視器」，或在瀏覽器工具列上按一下「開啟檢視器」按鈕也可以開啟該檔案。

內建的檢視器會維護一份用來逐一顯示影像的檔案清單。檢視器會將哪些影像檔放入清單中，須視選取檔案的方式而定：

- 如果在瀏覽器中選取一個影像檔，檢視器的檔案清單將設成目前資料夾的內容。您可以接著逐一處理資料夾中的影像。
- 如果選取要開啟多個檔案，檢視器的檔案清單就會包含選取的檔案。您只能逐一處理這些檔案。

附註：若要改成別的資料夾，您必須回到瀏覽器，選取所需的資料夾。按 [Esc] 或按一下工具列上的「返回」按鈕即可切換回瀏覽器。



- 當您選取「檔案 - 加到檢視器」時，內建的檢視器可讓您開啟影像檔。利用此指令，您可以選擇多個不同資料夾中的多個檔案，加到檢視器目前的檔案清單中。



使用 Ulead Instant Viewer

Ulead Instant Viewer 與 Photo Explorer 內建的檢視器非常相似，只不過它只能檢視影像，而不提供任何影像編輯工具。Instant Viewer 可用來比較兩個或多個原尺寸的影像。它會開啟不同視窗顯示每個影像。

若要使用 Ulead Instant Viewer 來顯示影像：

- 先在瀏覽器中選取影像檔，再選取「檢視 - 於新檢視器中開啟」即可在不同視窗中顯示每個影像。
- 開啟影像檔時，InstantViewer會將檔案清單設為目前資料夾的內容，讓您逐一處理資料夾中的影像。若要改到別的資料夾，請選取「檔案 - 開啟舊檔」，並在所要的資料夾中選擇任何檔案。
- 選取「檔案 - 加到檢視器」可開啟多個不同資料夾中的多個檔案，並逐一處理這些影像。

附註：



在預設情況下，若在瀏覽器中連按兩下影像檔，會自動開啟 Photo Explorer 內建的檢視器。如果連按兩下影像時希望以 Ulead Instant Viewer 在不同視窗中開啟，請選取「檔案 | 偏好設定 - 檢視器」，再選取「永遠在新檢視器中開啟影像」選項。



Ulead Instant Viewer 會依檔名順序逐一顯示每個影像。

如果在安裝軟體時將影像檔格式與 Photo Explorer 建立關聯，Ulead Instant Viewer 會成為預設的影像檢視器。

在影像間移動

逐一處理每個影像時，可以用快速鍵、工具列按鈕或「檢視」功能表指令在不同影像間移動。Photo Explorer 內建的檢視器和 Ulead Instant Viewer 都使用相同的檢視控制項。在檢視器中按[F1]可取得線上說明，以深入瞭解。


檢視數位相片資訊

如果有自數位相機傳入的 JPEG (Exif) 影像，JPEG 檔中會儲存拍照時所用的相機設定。選取「檔案 - 相片內容」可查看相機設定的摘要清單，或選取「檔案 - 檔案內容 - 攝影機資訊 (Exif)」可檢視完整資訊。不論是專業或業餘攝影者，能夠存取這些資訊都有助於讓您進一步瞭解您的相機，並讓您能夠拍出更好的相片。

請記住，數位相機的焦距設定（代表相機鏡頭的變焦設定）不同於傳統的底片式相機。原因在於，因為數位相機內的 CCD（用來收集光線的裝置）比底片式相機小得多，所以鏡頭和焦距也就比較小。


為了讓人更容易瞭解數位相機的焦距，製造商通常會以 35mm 對等尺度來註明相機鏡頭，因為這樣一般攝影者多半都能瞭解。任何一種數位相機都會有一個轉換此尺度的倍數。（例如，Canon S10 數位相機的轉換係數是 5.55。）

對於大部分數位相機機型而言，Photo Explorer 能夠自動報告正確的 35mm 對等焦距值。因為這些轉換係數都內嵌於程式內，所以它能夠知道正確的值。至於無法自動識別的相機，Photo Explorer 會在顯示比例值旁顯示星號，例如「顯示比例（焦距長度）- 41mm（相當）」*。在這種情況下，您必須在「偏好設定」對話方塊 - 「相機與 Exif」類別中輸入正確的轉換係數。您也必須清除「儘可能自動偵測轉換係數」選項以關閉自動偵測，並使用輸入的值。



「相片內容」對話方塊

Tips




- 按一下「在網際網路上查閱變焦鏡頭設定」按鈕可在友立資訊網站上尋找您相機所用的正確轉換係數（例如，無法自動識別的 Sony 相機機型）。如果您的相機不在清單中，請到相機製造商的網站查閱正確的值。
- 如果要使用實際的變焦鏡頭值，請輸入 1.0 做為轉換係數。

影像多少需要一些調整，尤其是來自數位相機或掃描器的影像。Photo Explorer 提供一些工具可讓您快速修飾您的影像。

影像編輯工具

PhotoExplorer具備所有可幫您調整影像的基本工具。您可以從瀏覽器和內建檢視器的「相片」功能表取得這些影像編輯工具（或利用按一下對應的工具列按鈕）。

- 「旋轉」指令可將影像向左或向右固定旋轉 90 或 180 度。
- 「翻轉」指令會將影像上下翻轉（「垂直翻轉」）或由裏向外翻轉（「水平翻轉」）建立對稱的影像。
- 「調整影像」可利用修正色彩、去除不要的區域等方式改正和加強影像。
- 「移除紅眼」會去除由相機閃光燈所造成的紅眼效應。
- 「準備電子郵件或列印用的文字相片」會將利用數位相機或掃描器擷取得來內含文字の影像予以加強效果。
- 「分割多重畫格影像」會擷取包含在多重畫格 TIF 或動畫 GIF 檔中的每個影像，並分別儲存為不同檔案。
- 「新增文字至影像」包含問候語和您希望顯示在影像上的任何文字。
- 「新增印章」提供一般的標語，讓您可以蓋在影像上。



Tips

- 如需詳細的影像編輯功能，請選取「檔案 | 偏好設定影像編輯程式」，並加入最多 3 個自選的影像編輯應用程式。然後選取一個「相片 | 在中編輯」指令，即可在您偏好的影像編輯程式中編輯影像。
- 選取「工具 - 轉換影像檔」可將影像轉換成其他檔案格式。

調整影像

有時候，來自相機的影像可能顯得太暗，或因為拍照時打光條件不良而導致色彩不當。影像也可能歪了，尤其是如果把相機擺歪了。若要修正這類基本問題，請選取「相片 - 調整影像」。


PhotoExplorer的特點在於對影像所做的調整可以套用到多個選取的影像。在調整數個影像檔時，您可以選擇逐一編輯各個檔案，也可以對選取的所有影像套用相同的調整方式。

在「調整影像」對話方塊中按一下以下索引標籤，即可進行下列調整：



「調整多重影像」對話方塊

- 「調正與旋轉」可以把歪斜的影像調正。
- 「剪裁」可切除影像上不需要的部分。
- 「亮度與對比」可使影像變亮或變暗。
- 「平衡色彩」可調整影像中現有的色彩，使它看起來更精確，或改變影像整體的色調。
- 「色相與彩度」可變換色彩，為影像得出不同的色彩範圍，也可以調整色彩的強度。
- 「焦距」可使影像看起來更清晰或更模糊。



「調整影像」對話方塊

移除紅眼

拍照時若使用相機閃光燈，有時候會在影像上造成紅眼效應。如果有這樣的影像，Photo Explorer能夠快速改正此問題。


選取「相片 - 移除紅眼」即可移除影像上的紅眼效應。您可以降低紅色的程度，也可以用更自然的色彩取代。如需詳細資訊，請在「移除紅眼」對話方塊中按一下「說明」按鈕。



「移除紅眼」對話方塊

加強內含文字的影像

如果用數位相機拍攝會議白板 and 書面文件，那麼影像的背景色彩可能是不勻稱的灰色。選取「相片 - 準備電子郵件或列印用的文字相片」可調整對比，並將背景清成白色。對比程度越高，影像中的文字會看起來越黑越明顯。



範例結果

注意：如果打算列印影像，請在對話方塊中選取「只建立白色背景」選項。若要以電子郵件傳送，請選取其他選項，將影像轉換成黑白檔案格式（類似傳真文件），得出更小的檔案大小。

列印


只要滿意影像的效果，就可以列印出來。Photo Explorer提供多種不同的影像列印格式。

可建立的有趣列印

利用提供的各式各樣版面和列印選項，您可以在PhotoExplorer中輕鬆有趣地利用您的影像創作相片。選取「檔案-列印」可選擇您要的輸出類型。Photo Explorer提供的輸出類型如下：

列印照片

在紙上列印影像，或用相片沖印機印出真的相片。選擇以實際或自定尺寸列印影像，或以標準尺寸列印（3.5 吋, 4吋, 5吋, 6吋, 8吋 或 2 吋皮夾大小）。



縮圖列印範例

列印縮圖

將資料夾中所有影像印成縮圖，而印出其完整目錄。指定一頁縮圖要列印幾列和幾行，並選擇與縮圖一起列印的資訊。

卡片

使用您的影像列印對摺或四摺的賀卡。



對摺賀卡

Tip

選取「相片 - 新增文字至影像」可在影像上加入您自己的問候文字。

特殊版面

同時列印各種不同大小的影像。選擇各種可用影像大小的組合。

附註：Photo Explorer 可讓您將影像上載到網路上，以及在網路上訂購相片。如需詳細資訊，請參閱第 35 頁 線上訂購相片。

如果能用電子郵件將問候影片或有趣的影片傳給人在遠方的親友，一定會讓對方非常高興。利用 Photo Explorer，您可以擷取一小段影片、剪輯或轉換成較小的檔案格式然後利用電子郵件傳送出去。您也可以擷取單格畫面或影片中一系列的快照。

擷取與剪輯視訊

如果您有個人電腦用的攝影機或攝錄影機，您可以將它接在電腦上，用 Photo Explorer 將影片片段擷取到電腦的硬碟。擷取之後，可以視需要剪輯影片片段的開頭或結尾。

附註：



如果使用 DV 攝錄影機，您的電腦必須安裝 IEEE-1394 擷取卡。類比攝影機也需要使用視訊擷取卡。開始擷取之前，請確定是否已正確安裝擷取卡驅動程式。



請使用支援 DirectShow 驅動程式的擷取卡。

若要擷取視訊片段：

1. 連接攝影機，並開啟電源。
2. 選取「視訊 - 擷取視訊」。您就會在螢幕上看到攝影機中及時的視訊。
3. 按一下「選項」按鈕。然後指定擷取視訊的方式：
 - 畫格速率 輸入每秒擷取的畫面或“畫格”數。畫格速率較高（30 fps），動作會比較自然，若畫格速率較低，就可能使畫面有停頓的感覺。



「擷取視訊」對話方塊

Tip

以 15 fps 的速度應該就足以拍下連續動作的影片，尤其是視訊尺寸相當小時。

- 畫格大小 選取所要的視訊尺寸。一般是320x240。小尺寸比較適合用於網路上或利用電子郵件傳送。
- 4. 選取「擷取音訊」選項可同時擷取視訊和聲音。按一下「音訊格式」按鈕可選擇聲音品質。
- 5. 按一下「錄製」按鈕即可開始擷取。
- 6. 按一下「儲存」按鈕可將擷取的片段儲存為*.AVI 視訊檔。
- 7. 按一下「及時」按鈕可改回及時視訊顯示。

若要剪輯視訊，您可以在儲存擷取的片段之前進行，也可以在儲存為視訊檔之後進行。如果已儲存成視訊檔，請選取「視訊 - 剪輯視訊檔」。然後拖曳視訊視窗底下的調整桿，以選取視訊的起始和結束點。按一下「設定標記開始時間」和「標記結束時間」按鈕可標記起始和結束點。



「音訊格式」對話方塊

附註：選取「視訊 / 轉換視訊檔」或「視訊 / 轉換並傳送視訊檔」即可將視訊檔儲存為較小的檔案格式。



「剪輯視訊檔」對話方塊



自視訊中擷取快照

視訊：「擷取靜止畫面」可讓您從及時視訊中拍攝快照，分別儲存成不同影像檔。擷取時，您可以選擇：

- 擷取單格畫面 可擷取您要的一個特定場景。
- 擷取連續畫面 會自動每隔一段指定的時間就拍攝一張快照。例如，您可以每隔 10 秒鐘擷取一個影像。


投影片秀 和其他精彩功能

在 Photo Explorer 中，您可以使用多媒體檔案創作有意思的專案。結合影像、視訊和聲音，您可以創造令人印象 刻的投影片秀。您也可以利用最愛的影像建立底色圖案和行事曆，來裝飾 Windows 桌面。不僅如此，您還可以製作您自己的螢幕保護裝置。

建立投影片秀

Photo Explorer 的「投影片秀情節板」可供您用來組合影像、視訊和聲音，並周密地計畫投影片秀的順序。

投影片秀中可播放的多媒體檔案類型包括：



- 影像檔 所有影像檔類型。
- Exif 格式的 JPEG 這是取自數位相機的影像。其中包含 Exif 資料，以包含拍攝影像時相機的詳細資料。有些這類 JPEG 中也包含聲音附註。
- 視訊檔 通行的視訊檔格式，如 AVI、MOV 和 MPEG。
- 聲音檔 WAV、AU 和 MP3 檔。

建立投影片秀的方法如下：

1. 選取「工具 - 投影片秀」即可開啟「投影片秀情板」，並建立新的專案。
2. 選取並拖曳影像、視訊和聲音檔的縮圖到情板上。您可以拖曳來自不同資料夾的縮圖。
3. 若要變更縮圖的順序，只要將其拖曳到所需的位置即可。如果要在顯示影像時播放音樂，可以將聲音檔放在投影片秀順序中第一個影像之前。
4. 按一下「投影片秀選項」按鈕可選取轉換效果和其他顯示選項。選擇要自動執行投影片秀，或要手動控制。
5. 若要使投影片秀自動執行，也要輸入顯示影像的時間延遲。（時間延遲只會影響影像。視訊和聲音檔都會根據片段實際的持續時間來播放。）
6. 如果希望每個影像使用不同的時間延遲，請選取每個影像縮圖，再按一下「投影片內容」按鈕。然後為選取的影像設定時間延遲。
7. 按一下「儲存」。下次要進行修改時，只須在「投影片秀情板」中重新開啟 *.UES 專案檔即可。

選取要包含在投影片秀中的多媒體檔案可來自各個不同資料夾。如果要以 CD-ROM 分送您的投影片秀，請收集所有檔案，將其複製到同一個位置，然後再傳到 CD 上。

Tips

- 以滑鼠右鍵按一下「投影片秀情節板」可開啟快顯功能表，以存取更多指令。
- 如果已安裝 Ulead Cool 360 軟體，則按一下情節板工具列上的「Stitch Panorama」按鈕  即可將一系列影像轉換成 360 度或廣角全景畫面。如需詳細資訊，請參閱 Cool 360 的線上說明。



附註：

 當聲音檔後面跟著影像檔時，Photo Explorer 會先開始播放聲音，然後移到接下來的影像。聲音檔會繼續播放，直到出現下一個聲音檔，或順序中出現視訊檔為止。

 *.UES 專案檔中儲存的資訊包括檔案順序、檔名及其位置以及投影片秀選項。專案中不儲存實際的影像、視訊和聲音檔。

若要將投影片秀檔案複製到同一位置：

- 1. 按一下情節板工具列上的「包裝」按鈕。
- 2. 輸入投影片秀專案檔名（*.UES）。您可以輸入同一檔名，或指定別的名稱。
- 3. 選取要複製投影片秀專案檔和多媒體檔的目的磁碟機和資料夾。
- 4. 按一下「確定」即可將檔案複製到指定的位置。



「包裝」對話方塊

Tip

按一下情節板工具列上的「匯出」按鈕可將專案輸出為網頁投影片秀。如需詳細資料，請參閱第 36 頁 為網頁建立投影片秀 。

檢視投影片秀

以全螢幕檢視投影片秀。在「投影片秀情節板」中建立專案檔後，按一下情節板工具列上的「展示」按鈕。



若要手動執行投影片秀，請使用滑鼠或快速鍵。您也可以在螢幕上按一下滑鼠右鍵，即可存取快顯功能表上的指令。

	滑 鼠 控 制	快 速 鍵
下一張投影片	按滑鼠左鍵	Space、PgDn、向右鍵、向下鍵
上一張投影片		PgUp、向左鍵、向上鍵、
第一張投影片		Home
最後一張投影片		End
黑色螢幕		D
白色螢幕		W
暫停		P
結束展示		ESC, X

建立投影片秀光碟

在編輯好您的投影片秀後，您可使用燒錄機製作您的投影片秀光碟。

如要燒錄您的投影片秀光碟：

1. 按一下「建立投影片秀光碟」。接著會出現「建立投影片秀光碟 - 設定」對話方塊。
2. 下列選項決定投影片秀光碟的目標播放裝置：
 - 輸出格式 -- 選擇投影片秀光碟的光碟格式類型。
 - 電視系統 -- 選擇 NTSC 或 PAL，視投影片秀光碟使用的播放系統而定。
3. 指定錄製在光碟上的光碟標籤。
4. 如要將投影片秀中使用的原始圖片、影片及聲音檔錄製在投影片秀光碟上，則選擇「將原本的媒體檔複製到光碟」。(「使用適合 VCD 的 Joliet 檔案系統」選項會在燒錄時保留長路徑及檔名。)
5. 選擇「暫存工作資料夾」以儲存在光碟燒錄過程中建立的光碟影像檔。
6. 按一下「下一步」。畫面出現「建立投影片秀光碟 - 完成」對話方塊
7. 選擇光碟燒錄器以及使用的燒錄速度。
8. 最後，按一下「燒錄光碟」，開始燒錄投影片光碟。



「建立投影片秀光碟 - 設定」對話方塊



「建立投影片秀光碟 - 完成」對話方塊

其他可建立的有趣專案

PhotoExplorer可讓您為您的桌面建立有趣的專案：

底色圖案

用您最愛的影像做為 Windows桌面底色圖案。方法如下：

1. 選取影像檔，然後按一下「工具 - 底色圖案」。
2. 選取「將影像設為底色圖案」。
3. 選擇影像在螢幕上要「置於中央」顯示，或指定「並排」選項將影像複製多份。



底色圖案範例

行事曆

建立月曆來提醒您重要和特殊的日期。若要建立行事曆：

1. 選取影像檔，然後按一下「工具 - 行事曆」。
2. 在「範本」區中選擇行事曆的方向（直向或橫向），並選取要使用的範本。
3. 選取行事曆的「月份」和「年份」。若要新增文字，請連按兩下預覽視窗中的文字方塊，並鍵入您的文字。按一下「字型」和「色彩」按鈕選擇字型樣式和色彩。
4. 按一下「底色圖案」按鈕使行事曆成為您的 Windows 桌面底色圖案。



行事曆範例

螢幕保護裝置

另一個有趣的影像顯示方法是透過螢幕保護裝置。每當電腦停止作用一段指定的時間後，就會自動啟動螢幕保護裝置。在PhotoExplorer中，您可以用投影片秀專案作為您的螢幕保護裝置。按一下情 板工具列上的「螢幕保護裝置」按鈕可將投影片秀設為螢幕保護裝置。（如需詳細資料，請參閱第 29 到 31 頁。）

附註：若要啟動在 Photo Explorer 中建立的底色圖案、行事曆或螢幕保護裝置，請在 Windows 桌面上按一下滑鼠右鍵，再選取「內容」。然後在「顯示內容」對話方塊中選取「Ulead Photo Explorer」（或重新啟動電腦）。

在網際網路上工作

利用PhotoExplorer，您可以在網際網路上分享您的影像和多媒體檔案。您可以將影像上傳至iMira.com、在線上訂購相片、利用電子郵件傳送檔案或將影像集合與投影片秀包含在網頁中。PhotoExplorer也可讓您輕鬆自網際網路擷取影像、聲音和視訊檔。PhotoExplorer會在選取的網站上找出您要的所有檔案，將他們快速下載到您的電腦。

在 iMira.com 上分享影像

申請成為友立資訊的 iMira.com 網站會員，即可免費共用影像。

若要申請成為 iMira.com 會員：

- 如果執行 Photo Explorer時會開啟「申請友立 iMira 帳號」對話方塊，請按一下「申請新帳號」按鈕。
- 選取「網際網路 - 申請艾美網帳號」。
- 或選取「網際網路 - 設定影像上傳組態」。在「帳號」索引標籤中輸入所要用的使用者名稱和密碼，並選取 iMira.com 站台，然後按一下「在 iMira 上建立新帳號」按鈕。



iMira.com 申請網頁

若要上傳影像至 iMira.com：

1. 按一下「網際網路設定影像上傳組態」。
2. 按一下對話方塊中的每個索引標籤，以選取連線到 iMira.com 的正確設定，並指定上傳影像所用的儲存選項。

Tip

若要能夠選擇上傳影像時要使用哪個線上相簿，請按一下「其他」索引標籤，再選取「詢問應將影像上傳至哪個相簿」選項。

附註：上傳時，JPEG 檔中將不包含 Exif 資料（如聲音）。

3. 若要上載影像，請按一下「網際網路 - 開啟友立影像上載精靈視窗」，然後將影像檔拖曳到此視窗。
4. 指定要將影像上載至哪個線上相簿。
5. 等PhotoExplorer完成上載影像後，它會開啟您的網頁瀏覽器，讓您直接進入iMira.com。



「影像上載精靈」視窗

線上訂購相片

除了分享影像之外，iMira.com也提供相片列印服務。若要訂購相片，請選取要列印的影像，再選取「網際網路 - 從 iMira 訂購列印」。（或選取「檔案--列印-從 iMira 訂購列印」。）



附註：您也可以直接在 Photo Explorer 中向 AGFAnet 訂購相片。AGFAnet 是 Agfa 的列印服務網站。請選取要列印的影像，再選取「網際網路 - 從 AGFAnet 訂購列印」。在能夠實際寄出訂單之前，必須先下載 AGFAnet 軟體並進行安裝。

為網頁建立縮圖

如果想建立您自己的影像圖庫，並在網際網路上發表，簡單的方法就是使用「網際網路 - 輸出網頁縮圖」指令。此指令會在短短幾分鐘內產生簡單的網頁，並包含縮圖索引和顯示影像的頁面。

下一頁將介紹建立縮頁和縮圖的基本步驟。如需有關網頁版面配置選項的詳細資料，請在「網頁輸出」對話方塊中按一下「說明」按鈕。

Tips

若要建立網頁與縮圖：

1. 請將影像檔放入一個資料夾中。
2. 選取內含影像的資料夾，再選取「網際網路輸出網頁縮圖」。
3. 設計網頁的版面。按一下「網頁輸出」對話方塊中的每個索引標籤，以選取版面選項，並加上背景音樂。
4. 按一下「預覽」可在網頁瀏覽器中檢視結果。
5. 按一下「確定」可產生HTML檔與縮圖影像。

- ❑ 在「輸出選項」索引標籤中選擇要產生網頁，或要建立一個自解壓縮的檔案以便立即用電子郵件傳送。
- ❑ 在「縮圖頁面」索引標籤中選取「使用外框」可將縮圖網頁與來源影像一起顯示。
- ❑ 按一下「儲存」按鈕可儲存網頁版面選項，以供未來使用。若要再度使用，請按一下「載入」按鈕。

附註：網頁和縮圖影像只會產生在硬碟機中。這些檔案不會直接張貼在網際網路上。



含縮圖的網頁範例

為網頁建立投影片秀

PhotoExplorer可立即建立具有平穩的淡入淡出和轉換效果而令人印象深刻的網頁投影片秀。方法如下：

1. 選取「工具投影片秀」即可建立投影片秀專案。
2. 按一下情節板工具列上的「匯出」按鈕。

Tip

您也可以按一下「網際網路 - 輸出網頁投影片秀」即可將選取的影像檔輸出成網頁投影片秀。

附註：

❏ 如需有關如何建立投影片秀專案的詳細資料，請參閱第29頁建立投影片秀。

❏ 對於網頁投影片秀，請不要在投影片秀專案中加上視訊和音訊檔。而只加上影像檔。

3. 按一下「網頁輸出」對話方塊中的每個索引標籤（「縮圖頁面」索引標籤除外），以選取版面選項，並加上背景音樂。
4. 等您滿意結果後，按一下「確定」即可產生 HTML 檔（或自解壓縮的 EXE 檔）。

附註：如需有關網頁版面配置選項的詳細資料，請在「網頁輸出」對話方塊中按一下「說明」按鈕。

在網站上掃描影像

PhotoExplorer讓您可以快又容易地從網站上下載檔案。它會掃描整個網站，並為您擷取大批檔案。如果網頁中包含連結，您可以將PhotoExplorer設為在搜尋要下載的檔案時會依照連結，而進入網站中。

選取網際網路：在網際網路上掃描影像以下載檔案。Photo Explorer會引導您進行七個簡單步驟：

1. 輸入要開始下載之網頁的HTTP位址。指定搜尋檔案的階層數。
2. 指定所需的檔案類型（影像、視訊及／或聲音）。
3. 指定要下載的檔案大小，或選擇要全部取得。
4. 選擇要下載所有檔案，或只要下載新檔案，還是要取得檔案更新。
5. 在「位址範圍」區中選擇搜尋要下載的檔案時要巡覽哪些連結。
6. 如果要從密碼保護的網站下載，請輸入有效的使用者名稱和密碼。
7. 如果個人電腦透過 proxy 伺服器連接到網際網路，請向網路管理員洽詢正確的設定。

「位址範圍」選項：

- ☐ 「依循所有連結」會從所有連結的站台下載檔案。
- ☐ 「相同網站」只會從選取的網站內的網頁中下載檔案。
- ☐ 「起始點」會取得與起始網頁位在同一目錄位置的檔案。（例如，如果在步驟1中選擇從 www.sample.com/main/index.html 開始下載，Photo Explorer 就會自 www.sample.com/main 中取得檔案。）

附註：由使用中間伺服器或CGI script 產生的某些網頁種類無法以此功能掃描。